

INSTRUÇÕES PARA CONFIGURAR O ACESSO REMOTO

Para funcionar, alguns pré-requisitos devem ser cumpridos:

- solicitar autorização junto à Gerência de Informática do DEINFRA.
- o seu micro de casa deve estar conectado à Internet
- é necessário **baixar do site do DEINFRA o arquivo softwares.zip**, o qual contém os programas necessários para a conexão
(http://www.deinfra.sc.gov.br/jsp/relatorios_documentos/doc_tecnico/download/wts/software.zip)

1. Instalação do Cliente de Terminal Services

- 1.1. Baixe e descompacte o arquivo **softwares.zip**, colocando os arquivos na pasta que você julgar mais conveniente, por exemplo c:\temp.
- 1.2. Acesse a pasta onde você colocou os arquivos descompactados (neste exemplo a pasta é c:\temp) e, em seguida, dê um duplo clique no arquivo **Setup.exe** para iniciar a instalação (talvez a extensão EXE não esteja visível). Siga os passos até o final da instalação.

2. Instalação do Simplify Printing Client

- 2.1. Acesse a pasta onde você colocou os arquivos descompactados (neste exemplo a pasta é c:\temp) e, em seguida, dê um duplo clique no arquivo **v4508_rdp_only.msi** para iniciar a instalação (talvez a extensão .msi não esteja visível).
- 2.2. Após o início da instalação, será exibida a tela de apresentação. Clique no botão **Next 3 vezes, depois clique em Finish.**

3. Criação e estabelecimento da conexão VPN ao Deinfra.:

- 3.1. Acessar **Iniciar, Configurações, Conexões de rede;**
- 3.2. Na opção "Tarefas de Rede", escolher **criar uma nova conexão; avançar**
- 3.3. Escolher **"Conectar-me a uma rede em meu local de trabalho"; avançar**
- 3.4. Escolher **"Conexão VPN"; avançar**
- 3.5. Em **"nome da empresa"** digite: **deinfra; avançar**
- 3.6. Caso pergunte, Escolher **"Não discar a conexão inicial"; avançar**
- 3.7. Digitar servidor VPN: **200.19.194.34; avançar**
- 3.8. Escolher **"Ser usada apenas por mim"; avançar**
- 3.9. Escolher **"Adicionar um atalho para conexão à área de trabalho"; concluir**
- 3.10. Na tela que abrir em seguida, informe o usuário e senha que você comumente utiliza na rede do Deinfra. (por segurança, **não** escolha a opção para salvar a senha)
- 3.11. Após a conexão VPN criada e estabelecida, aparecerá um ícone perto do relógio.
Agora você precisa **conectar-se ao WTS.**

4. Conectar ao WTS

- 4.1. Copie o arquivo **wts.rdp** que veio no arquivo **softwares.zip** (aquele que você baixou anteriormente e descompactou na pasta c:\temp), para a sua área de trabalho
- 4.2. Clique duas vezes no ícone **wts.rdp**
- 4.3. Na janela que abrir, digite novamente o usuário e senha que você utiliza na rede do

Deinfra.

A partir desse momento você estará no WTS, da mesma maneira que você trabalha quando está no DEINFRA.

5. Finalizar o uso, desconectar e reconectar

5.1. Após o uso do WTS, faça logoff e depois clique com o botão direito no ícone que fica perto do relógio, e em **desconectar**.

Quando precisar **reconectar** novamente ao WTS, basta clicar duas vezes no ícone criado na área de trabalho seguir os passos **3.10, 4.3 e 4.4**.

Observações importantes:

- sua senha precisa seguir critérios de complexidade, por isso a mesma deverá ser alterada junto ao pessoal do Suporte.
- **nunca divulgue sua senha para ninguém**, com ela qualquer pessoa pode comprometer a rede do Deinfra
- **aconselhamos que no seu micro em casa você possua um antivírus atualizado**, para evitar problemas tanto no seu micro quando no WTS.